

6. 「電子メールアドレス」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしま す。

		×
9		
インターネット電子メール アドレス		
電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために	使います。	
電子メール アドレス(E): ginet123@mb.ginet.or.jp		
例: t-chofu@microsoft.com		
<u>電子メール アカウントの情報について</u>		
	(N)	キャンパクリト
	M. NO.	17201

電子メールアドレス	ご使用中のメールアドレス		
	例) ginet123@mb.ginet.or.jp		

7. 「受信メールサーバー」、「送信メールサーバー」を入力し、「送 信サーバーは認証が必要」にチェックを入れ、「次へ」ボタンをク リックします。

プレージャング サービーのかんじゃす	
モナメール・リーハーのビタドアタフ	
受信メール サーバーの種類(S)	
Рорз	
受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(1):	
[ginetmail.jp	
<u> </u>	
送信メール (SMTP) サーバー名(0):	
ginetmail.jp	
▼ 送信サーバーは認証が必要(⊻)	
電子メールサーバーの情報について	
	(XA(N) ** 1/1/1

受信メールサーバーの種類	P0P3	
受信メールサーバー(POP3)	ginetmail.jp	
送信メールサーバー(SMTP)	ginetmail.jp	
送信サーバーは認証が必要	チェックをいれる	

8. 「**ユーザー名」、「パスワード」**を入力し、**「次へ」**ボタンをクリ ックします。

		×
G		
インターネット メール ログオン		
インターネット サービス してください。	プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力	
ユーザー名(<u>A</u>):	ginet123@mb.ginet.or.jp	
パスワード(円):	•••••	
	▼ ノ(スワードを保存する(<u>W</u>)	
	<u> 次へ(N)</u>	キャンセル

ユーザー名	ご使用中のメールアドレス 例) ginet123@mb.ginet.or.jp	
パスワード	メールパスワード	
パスワードを保存する	チェックをいれる	

9. 「今は電子メールをダウンロードしない」にチェックをいれ、「完 **了」**ボタンをクリックします。

	×
G	
設定完了 セットアップを完了するのに必要な情報がすべて これらの設定を保存して電子メールをダウンロー ↓ 「☆!は電子メールをダウンロードしない」	入力されました。 ドするには、[完了] をクリックしてください。
	売7(E) キャンセル
今は電子メールをダウンロード	チェックをいれる

しない

10.「新規で追加した設定名(例:<u>ginetmail.jp</u>)」を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。



11. 「詳細設定」タブをクリックし、「送信ポート」を変更し、「OK」 ボタンをクリックします。

	×
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定	
サーバーのポート番号	6
送信メール (SMTP)(<u>0</u>): [587] 既定値を使用(<u>U</u>)	
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)	
受信メール (POP3)(I): 110	
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>C</u>)	
サーバーのタイムアウト	0
短い - 」 長い 1分	
送信	6
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60	с кв
配信	0
▶ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	
🗖 サーバーから削除する(<u>B</u>) 5 📑 日後	
🗖 [ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(🔟)	
	適用(<u>A)</u>
送信ポート 25 ⇒ 587 へ変	更

12. **「閉じる」**ボタンをクリックします。

با ر		追加(<u>A</u>)…
L mb.ginet.or.jp (既定) 到 ginet123@mb.ginet.or.jp		削除(<u>R</u>)
ginetmail.jp ginet123@mb.ginet.or.jp		プロパティ(
ニュース	Ξ	既定に設定([
Note: マイクロソフト コミュニティ (既定) Msnews.microsoft.com		
ディレクトリ サービス	Œ	エクスポート(E
		順番の設定(<u>5</u>)

以上、設定は完了です。

動作確認方法 「メールの作成」ボタン 出人の ボタンをクリッ ginet123@mb.ginet.or.jp	をクリックしま クし、「新規T ciginetmail.	す。メッセージ で追加した設定名 <u>jp</u>))」を選択す	の作成画面で差 マ(例: ます。宛先にお
各株百身のメールアトレス ます。その後、送受信を写 で信トレイー Windows メール ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ッ	そを入力し、メ そ行し正常に受 ール(T) メッセージ(M 全日に応信 金 転送	ッセーシの作成、 信されることを 1) ヘルプ(H)	. 送信を失行し 准認します。
 □ □ → ル フォルダ ◎ 愛信トレイ ◎ ごみ箱 ◎ ごみ箱 ◎ 下書き ⑨ 述惑メール ◎ マイクロソフト コミュニティ 		成 (E) 表示(V) 挿入(D 123@mbginetor.jp (mb 123@mbginetor.jp (mb 123@mbginetor	(牛名 書式(0) 'y-j ≫ etimati.p) etimati.p) () B / U .≫
※メールが受信されないま 再度設定を確認してくた	易合は設定に問 ごさい。]題がある可能性	がありますので、