

7. 「**アカウント名」、「パスワード」**を入力し、「**パスワードを保存** する」にチェックをいれ、「次へ」ボタンをクリックします。

ターネット接続ウィザード	×
インターネット メール ログオン	×.
インターネット サービス プロバイダから提供されたア	カウント名およびパスワードを入力してください。
アカウント名(<u>A</u>): [ginet123@mb.	ginet.or.jp
パスワード(空): [********	
レール アカウントにアクセスするときに、インターネット た ード認証 (SPA) を必要としている場合は【けなりリテ	保存する(W) ナービス、プロバイダがセキュリティで保護されたパスワ ィで「保護されたパスワード認証」(SPA)を付き用する」
をオンにしてください。 「 セキュリティで「呆護されたパスワード認証 (SPA) を	E使用する(S)
	< 戻る(B) 次へ(N) キャンセル

アカウント名	ご使用中のメールアドレス 例) ginet123@mb.ginet.or.jp
パスワード	(メールパスワード)
パスワードを保存する	チェックをいれる

8. 「完了」ボタンをクリックします。



 「新規で追加した設定名(例:<u>ginetmail.jp</u>)」を選択し、「プロ パティ」ボタンをクリックします。

xu / / /_1	-X J + D > Y > Y - C X		
	種類	接続	
大ール 一 mbginetorgp メール(既定)	127月91 単になる知知 使用可能な接続	プロパティ(<u>P</u>)	
		既定(2設定(D	
		インポートの	
		エクスポート(E)	
		順番の設定の	

10. 「**サーバー」**タブをクリックし、「**このサーバーは認証が必要」** にチェックを入れます。

einetmail in のプロパティ				? >
全般サーバー接続しれ	2キュリティ L	詳細設定】		
	517751	athuaxic (
受信メール サーバーの種類	續(M):	POP3		
ー 受信メール (POP3)①:	ginetma	il.jp		
送信メール (SMTP)(<u>U</u>):	ginetma	iil.jp		
受信メール サーバー 一				
アカウント名(2):	ginet12	3@mb.ginet.or.jp		
パスワード(<u>P</u>):	****	**		
	✓ パス!	フードを保存する(W	
□ セキュリティで保護され	たパスワード	認証でログオンす	13(<u>S</u>)	
送信メール サーバー ―			- A	
▶ このサーバーは認証が	必要⊙			設定(E)
		1	. 0	
	OK	キャンセノ		適用(<u>A</u>)
このサーバーは認証が必要	E C	チェン	ックを	いれる
このサーバーは認証が必要		Ŧı	ックを	いれる
このサーバーは認証が必要 1. 引き続き「 詳細設定」 号」 の変更、「サーム クをはずし、「OK」;	₹ 」タブを? パーにメ ボタンを?	チェッ フリックし、 ッセージのコヒ フリックします	ックを 「 送信 . ピーを †	いれる メ ールポート看 置く」 のチェッ ? ×
このサーバーは認証が必要 1. 引き続き「 詳細設定」 号」の変更、「サー/ クをはずし、「OK」 ⁷ ginetmail.jp のプロパティ ◆晩 ↓サーバー↓接待 ↓	要 」 タブをグ パーにメ ボタンをグ	チェッ フリックし、 ッセージのコヒ フリックします	ックを 「 送信 . ご一を †	いれる メールポート看 置く」のチェッ ? メ
このサーバーは認証が必要 1. 引き続き「 詳細設定」 号」 の変更、「サーバ クをはずし、「OK」 ginetmail.jp のプロパティ 全般 サーバー 接続 セ	E J タブを2 パーにメ ボタンを2	チェッ フリックし、 ッセージのコヒ フリックします 詳細設定	ックを 「送信、 ピーを け。	いれる メ ールポート看 置く」 のチェッ ? メ
 このサーバーは認証が必要 1.引き続き「詳細設定」 号」の変更、「サーバクをはずし、「OK」; ginetmail.jp のプロパティ 全般 サーバー 接続 セ サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(0); 	要 」 タブをグ パーにメ ボタンをグ 2キュリティ (587	チェッ フリックし、 ッセージのコヒ フリックします 詳細設定	ックを 「送信. ピーを け。	いれる メールポート看 置く」のチェッ ? メ 商を使用(1)
 このサーバーは認証が必要 1.引き続き「詳細設定」 号」の変更、「サール クをはずし、「OK」; ginetmail.jp のプロパティ 全般 サーバー 接続 セ サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(Q): このサーバーはセキュリ 	要 」 タブを? パーにメ ボタンを? パーにメ 「587 ティご(保護者)	チェッ フリックし、 ッセージのコヒ フリックします 詳細設定	ックを 「送信・ け。 既定闻	いれる メールポート看 置く」のチェッ ? メ
 コのサーバーは認証が必要 1. 引き続き「詳細設定」 号」の変更、「サール クをはずし、「OK」 ginetmail.jp のプロパティ 全般 リーバー 接続 し サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(Q): このサーバー(はセキュリ・ 受信メール (POP3)の: 	を 」 タブをグ パーにメ パーにメ パーにメ ディで保護さ 110	チェッ フリックし、 フリックします 詳細設定	ックを 「送信・ 「 こ 「 が必要	いれる メールポート看 置く」のチェッ ? メ
 このサーバーは認証が必要 1. 引き続き「詳細設定」 号」の変更、「サーバクをはずし、「OK」; ginetmail.jp のプロパティ 全般 サーバー 接続 セ サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(Q): このサーバー(はセキュリ・ 受信メール (POP3)Q: このサーバー(はセキュリ・ 	ま 、 タブを パーにメ ボタンを パーにメ た 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	チェ、 フリックし、 ッセージのコヒ フリックします 詳細設定	ックを 「送信 ピーを が必要 が必要	いれる メールポート看 置く」のチェッ ? メ
 このサーバーは認証が必要 1.引き続き「詳細設定」 号」の変更、「サール クをはずし、「OK」; ginetmail.jp のプロパティ 全般 サーバー 接続 セ サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(Q): このサーバー(はセキュリ・ 受信メール (POP3)(Q): このサーバー(はセキュリ・ サーバーのタイムアウト – 	E J タブをグ パーにメッ ボタンをグ マキュリティ 「587 ティで(保護さ ティで(保護さ ティで(保護さ	チェッ クリックし、 ク セージのコヒ クリックします 詳細設定	ックを 「送信・ プーを す。	いれる メールポート番 置く」のチェッ <u>?</u> メ
 のサーバーは認証が必要 1.引き続き「詳細設定」 号」の変更、「サーバクをはずし、「OK」 ginetmail.jp のプロパティ 全般 サーバー 接続 セ サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(Q): このサーバー(はセキュリ・ 受信メール (POP3)Q: このサーバー(はセキュリ・ サーバーのタイムアウトー 短い ーナ 	E J タブをゲ パーにメ・ ボタンをゲ 2キュリティ [587 ティで(呆護さ 「110 ティで(呆護さ 一 長い	チェッ フリックし、 フリックします 詳細設定 計を接続 (SSL)	ックを 「送 仁 を 」 が必要 が必要	いれる メールポート看 置く」のチェッ ? メ
 このサーバーは認証が必要 1.引き続き「詳細設定」 号」の変更、「サーバクをはずし、「OK」; ginetmail.jp のプロパティ 全般 サーバー 接続 セ サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(Q): このサーバー(はセキュリ: 受信メール (POP3)(Q): このサーバー(はセキュリ: サーバーのタイムアウト – 短い = 」 送信 	要 パーにメ ボタンを た た つ に く た の に メ マ た の た く た い ー に メ で た の で た く で の で た く で の で た い で の で た の で た の で た の で の で た の で の で の	チェッ フリックし、 フセージのコヒ フリックします 詳細設定 詳細設定 にれた接続 (SSL)	ックを 「送信・ ピー・ が必要 が必要	いれる メールポート看 置く」のチェッ 2、メ
 このサーバーは認証が必要 1.引き続き「詳細設定」 号」の変更、「サーノ クをはずし、「OK」; ginetmail.jp のプロパティ 全般 サーバー 接続 セ サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(Q): このサーバー(はセキュリ) 受信メール (POP3)Q: このサーバー(はセキュリ) サーバーのタイムアウト 短い ー」 送信 二、次のサイズよりメッセー 	E J タブをグ パーにメ・ ボタンをグ 2キュリティ [587 ティで「呆護さ 「110 ティで「呆護さ 一 長い ジが大きいけ	チェッ フリックし、 フセージのコヒ フリックします 詳細設定 詳細設定 に れた接続 (SSL) 1 分 易合は分割する(4	ックを 「送信。 「 が必要 」 3)	いれる メールポート看 置く」のチェッ ? 芝を使用(U) (Q)
 このサーバーは認証が必要 1.引き続き「詳細設定」 号」の変更、「サーム クをはずし、「OK」; ginetmail.jp のプロパティ 全般 サーバー 接続 セ サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(Q): このサーバー(はセキュリ): 受信メール (POP3) Φ: このサーバー(はセキュリ): サーバーのタイムアウト – 短い – 」 送信 次のサイズよりメッセー KE 	要 「タブをク パーにメ ボタンをク ペキュリティ 「587 ティで(保護さ 「110 ティで(保護さ 一 長い ジが大きいけ 3	チェッ フリックし、 ッセージのコヒ フリックします 詳細設定 詳細設定 れた接続 (SSL) 1 分 易合は分割する(ックを 「送信を パート。	いれる メールポート看 置く」のチェッ 2、×
このサーバーは認証が必要 1. 引き続き「詳細設定」 号」の変更、「サーム クをはずし、「OK」 で einetmail.jp のプロパティ 全般 サーバー 接続 セ サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(Q): 「このサーバー(はセキュリ・ 受信メール (POP3)Q: 「このサーバー(はセキュリ・ サーバーのタイムアウト – 短() ー」 送信 「次のサイズよりメッセー」 配信	E メーにメ・ ボタンを パーにメ・ ボタンを たく 「 57 で 「 57 で 「 年 ユリティ 「 587 「 110 ティで 「 保 課 さ う 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	チェッ クリックし、 シセージのコヒ フリックします 詳細設定 詳細設定 にれた接続 (SSL) 1 分 易合は分割する(4	y クを 送信 「 よ 、	いれる メールポート看 置く」のチェッ ? メ
 このサーバーは認証が必要 1.引き続き「詳細設定」 号」の変更、「サーノクをはずし、「OK」; ginetmail.jp のプロパティ 全般 サーバー 接続 セ サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(Q): このサーバー(はセキュリ): 受信メール (POP3)Q: このサーバー(はセキュリ): サーバーのタイムアウト	要 「タブをク パーにメ・ ポタンをク ではコリティ 「587 ティで(保護さ 「110 ティで(保護さ 一 長い ジが大きいけ 3 コピーを置く	チェ、 クリックし、 シセージのコヒ フリックします 詳細設定 計ん接続 (SSL) 1分 場合は分割する(E	ックを 「送信。 パン が必要 ③)	いれる メールポート看 置く」のチェッ ?!× 値を使用(U) (Q)
このサーバーは認証が必要 1. 引き続き「詳細設定」 号」の変更、「サーバクをはずし、「OK」 っ なたはずし、「OK」 っ なたはずし、「OK」 っ なたがし、「OK」 っ なたがい いたがら の 、 なた なた いたがら の いた の 、 、 、 の 、 、 の 、 、 の 、 、 、 、 の 、	E メ マ キュリティ 「587 ティで保護さ 「110 ティで保護さ 一 長い ジが大きいす 3 つピーを置く 「る(R)	チェ、 クリックし、 ッセージのコヒ フリックします 詳細設定 詳細設定 1 分 1 分 易合は分割する((1)	ックを 「送一を パー・ が必要 日後	いれる メールポート看 置く」のチェッ 2、メ

OK キャンセル

適用(A)

送信メール(SMTP)ポート番号	25 ⇒ 587 へ変更
サーバーにメッセージのコピー を置く	チェックをはずす

ſ

12. 「**閉じる」**ボタンをクリックします。



以上、設定は完了です。