

6. 「電子メールアドレス」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしま す。

インターネット電	マンション マドレス				
電子メ-	-ルのアドレスは、他	のユーザーがあなたに電	;子メールを送信する	ために使います。	
電子>	<ール アドレス(E): [#	ginet123@mb.ginet.or. 列:t-chofu@microsoft。	jp com		
<u> 電子メ-</u>	<u>-ル アカウントの情報</u>	<u>iednt</u>			
				次へ(N)	キャンセル

電フォールマドレフ	ご使用中のメールアドレス		
电子メールアトレス	例) ginet123@mb.ginet.or.jp		

7. 「受信メールサーバー」、「送信メールサーバー」を入力し、「送 信サーバーは認証が必要」にチェックを入れ、「次へ」ボタンをク リックします。

電子メール サーバーのセットアップ	
受信メール サーバーの種類(S)	
POP3	
受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(<u>I</u>): ginetmail.jp	_]
送信メール (SMTP) サーバー名(<u>0</u>): Iginetmail.jp	
▼ 送信サーバーは認証が必要(\)	
電子メールサーバーの情報について	
	**JUN

受信メールサーバーの種類	POP3
受信メールサーバー(POP3)	ginetmail.jp
送信メールサーバー(SMTP)	ginetmail.jp
送信サーバーは認証が必要	チェックをいれる

8. 「**ユーザー名」、「パスワード」**を入力し、**「次へ」**ボタンをクリ ックします。

		×
G		
インターネット メール ログオン		
インターネット サービス してください。	プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力	
ユーザー名(<u>A</u>):	ginet123@mb.ginet.or.jp	
パスワード(四):	•••••	
	▶ パスワードを保存する(W)	
		1
	<u>太へ(N)</u>	++>セル

ユーザー名	ご使用中のメールアドレス 例) ginet123@mb.ginet.or.jp
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェックをいれる

9. 「今は電子メールをダウンロードしない」にチェックをいれ、「完 **了」**ボタンをクリックします。

	×
<u> </u>	
決定完了 セットアップを完了するのに必要な情報がすべて これらの設定を保存して電子メールをダウンロー 「 「今は電子メールをダウンロードしない」	入力されました。 ドするには、[完了] をクリックしてください。
	第7(E) キャンセル
今は電子メールをダウンロード	チェックをいれる

しない

10. 「新規で追加した設定名(例:<u>ginetmail.jp</u>)」を選択し、「プ ロパティ」ボタンをクリックします。



11. 「**詳細設定」**タブをクリックし、「送信ポート」を変更し、「OK」 ボタンをクリックします。

🖬 ginetmail.jp 70/रेन्- 🛛 🗙
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバーのポート番号
送信メール (SMTP)(<u>O</u>): 587 既定値を使用(<u>U</u>)
🔲 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (POP3)(I): 110
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>C</u>)
サーバーのタイムアウト
短い - 」 長い 1分
送信
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 KB
配信
🗖 サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
🗖 サーバーから削除する(<u>R</u>) 5 🔚 日後
■ [ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(<u>M</u>)
送信ポート 25 ⇒ 587 へ変更

1 2. **「閉じる」**ボタンをクリックします。

メール	E	追加(<u>A</u>)
mb.ginet.or.jp (既定) ginet123@mb.ginet.or.jp		削除(<u>R</u>)
ginetmail.jp ginet123@mb.ginet.or.jp		プロパティ(E
ニュース		既定に設定(L
🕞 マイクロソフト コミュニティ (既定) msnews.microsoft.com		(ンポート(<u>I</u>)
ディレクトリ サービス	± ±	クスポート(E
	Л	種の設定(5)

以上、設定は完了です。